

## Особенности внесения данных о грузах по новой форме

В ИС PortCall в целях упорядочения, систематизации и группировки данных по грузам, а также упрощения работы с заявками, реализована новая форма работы с грузами. Блоки внесения данных по грузам и опасным грузам (включая выбор типа груза и маркировки) и операциям выгрузки и погрузки по заявкам на заход/отход, СГРидС и ББС объединены в общую форму. Грузы внутри формы группируются по типу и общим параметрам. Для каждого уникального груза можно установить признак опасного груза, указать информацию о наличии на борту, выгрузке и погрузке.

### **Внесение и редактирование данных о грузах в заявке на заход/отход**

В заявке на заход/отход данные по всем грузам, опасным грузам, операциям погрузки и выгрузки в порту заполняются в одном пункте заявки (п.25 заявки на заход/п.21 рыболовной заявки; п.21 заявок на отход). При отсутствии грузов, опасных грузов, операций погрузки/выгрузки установите галочку «Нет груза, включая выгрузку и погрузку». Для добавления груза нажмите «[Добавить грузы]». В открывшемся окне нажмите «[Добавить груз]», внесите параметры данного груза (Рисунок 1).

Добавление грузов

Порт: Рязаньс. Номер заявки: Тип заявки: За 72 часа

1.  Сжиженный газ наливом  Опасный груз

На борту: Кол-во [т]: 55

Выгрузка (план.): Кол-во [т]: 44

Погрузка (план.): Кол-во [т]: 12

Удалить груз

2.  Пищевые грузы наливом  Опасный груз

На борту: Кол-во [т]: 67

Выгрузка (план.):

Погрузка (план.):

Удалить груз

[Добавить груз]

Сохранить Закрыть

Рисунок 1

Для каждого груза следует указать тип груза и маркер (экспорт, импорт, каботаж, транзит), а также количество в тоннах. Любой груз может быть отмечен как опасный; в этом случае установите галочку «Опасный груз», выберите один из способов транспортировки опасного груза (Рисунок 2). Для опасных грузов, перевозимых в таре, выберите соответствующие класс ИМО и ООН, укажите дополнительные параметры. Для опасных грузов, перевозимых навалом или наливом, укажите соответствующие дополнительные параметры.

Добавление грузов

Порт: Аг Номер заявки: Тип заявки: За 72 часа

1.  Нефть нетяжелых сортов наливом  Опасный груз

Расположение: 1

Перевозится в таре:  нет  да Масса брутто [т]: 50

Класс ИМО: Класс 3 - Легковоспламеняющиеся жидкости

ООН: 1267 - НЕФТЬ СЫРАЯ

Класс и подкласс ИМО: 3 Группа упаковки: I

Перевозится навалом:  нет  да

Перевозится наливом:  нет  да

На борту: Кол-во [т]: 12

Выгрузка (план.): Кол-во [т]: 11

Погрузка (план.): Кол-во [т]: 15

Удалить груз

[Добавить груз]

Сохранить Закрыть

Рисунок 2

Для груза/опасного груза в наличии установите галочку «На борту», внесите количество. В случае планируемых/состоявшихся операций погрузки/выгрузки для данного типа груза/опасного груза установите также соответствующие галочки, укажите количество в полях справа от каждой операции.

Для добавления следующего груза/опасного груза и операций в порту по нему нажмите на кнопку «Добавить груз», повторите действия. Система автоматически присваивает каждому уникальному грузу порядковый номер. Один и тот же тип груза возможно указать несколько раз при отличии остальных параметров (признака и параметров опасного груза, маркера); при этом, если параметры нового груза полностью идентичны уже введенному в форму (груз не уникален), система потребует добавить данные к уже внесенному аналогичному грузу. Для удаления определенного груза из формы нажмите «Удалить груз». Для сохранения данных о внесенных грузах нажмите «Сохранить».

В сохраненной заявке на заход/отход данные по всем грузам группируются по операциям (на борту/выгрузка/погрузка) и отображаются в соответствующих подпунктах с указанием внесенных параметров и порядкового номера для каждого груза. Данные по грузам доступны для редактирования по общим правилам возможности редактирования заявок. Для редактирования информации о грузах в заявке нажмите «[Редактировать грузы]» в конце пункта заявки (Рисунок 3). Редактирование грузов осуществляется по аналогии с процедурой добавления грузов.




Рисунок 3

При наличии в заявке грузов, параметры по которым не указаны должным образом, кнопка «[Редактировать грузы]» — красного цвета (Рисунок 4).




Рисунок 4

При попытке сохранить заявку с такими грузами программа отобразит сообщение о необходимости привести данные к должному виду и отредактировать грузы. Причиной такого сообщения может являться перенос данных из заявки старой формы, в частности:

- отсутствие указания маркера груза;
- отсутствие указания типа / необходимых параметров опасного груза;
- наличие некорректных данных о количестве груза.

Внесенные данные о грузах возможно автоматически переносить на следующий этап заявки по общим правилам автозаполнения. При автозаполнении заявки на отход система показывает количество грузов на борту на момент захода, а также подсказывает итоговое количество груза на борту на отход с учетом совершенных операций в порту ( $[\text{На борту на отход}] = [\text{На борту на заход}] + [\text{Погрузка}] - [\text{Выгрузка}]$ ); значения при этом можно корректировать (Рисунок 5).

Рисунок 5

Данные по грузам в заявках на ББС, заявках на рыболовные суда и заявках на СГРидС заполняются и отображаются по аналогии: реализованы идентичная форма данных по грузам, правила заполнения, подсказки и ограничения. При этом в заявках на СГРидС система рассчитывает количество грузов на борту в предыдущем перемещении, при наведении на серое поле данного количества отображает детали предыдущего перемещения (Рисунок 6).



Рисунок 6